



**CONNECT**

**mooInk pro**

**manual**

使用手冊

*We Make Reading Happen.*

**mooInk SERIES**

mooInk Pro / mooInk Plus / mooInk

 **Readmoo**  
readmoo.com

## 目錄

### 封面

#### 1. 開始使用 Connect App

##### 1.1. 新增閱讀器

##### 1.2. 編輯閱讀器名稱

##### 1.3. 移除閱讀器裝置

#### 2. 把閱讀器文件傳至手機

#### 3. 把手機文件傳至閱讀器

#### 4. 螢幕鏡像

##### 4.1. 連線狀態提示

##### 4.2. 畫面截圖

##### 4.3. 鏡像畫面放大

##### 4.4. 鏡像畫面旋轉

#### 5. 其他

##### 5.1. 升級成進階版（螢幕鏡像功能）

##### 5.2. 閱讀器與手機 / 平板無法順利連接

##### 5.3. 查看目前軟體版本

##### 5.4. 如何查找閱讀器裝置序號

##### 5.5. 可支援的文件格式

##### 5.6. 如何回報問題

## 5.7. 版本相容性需求

## 1. 開始使用 Connect App


將 mooInk Pro / Pro 2 與手機 / 平板連線到同個 Wi-Fi 網路（含手機熱點分享），讓二者能相互傳 / 收文件，並將 mooInk Pro / Pro 2 閱讀器畫面同步鏡像至手機 / 平板。

### 1.1. 新增閱讀器

點選  > 選擇相對應的閱讀器裝置序號 > 輸入閱讀器上顯示的認證碼 > 新增成功 > 為您的閱讀器命名。



# 我的閱讀器




您沒有已連線過的閱讀器

請依照下列方式與新的閱讀器建立連線：

1. 將閱讀器與本機連到同一個 Wi-Fi 網路
2. 按下新增並按照指示操作





新增閱讀器



請為 MIP13BG231B0060 命名，您可以隨時修改閱讀器名稱。

名稱


閱讀器名稱不能超過20字元

完成

成功新增的閱讀器會保留在「我的閱讀器」頁面，下次可直接點擊使用。點擊左上方 🔍 輸入閱讀器序號或名稱可快速找到已配對的閱讀器。



# 我的閱讀器



123

13.3吋 moolnk Pro 2  
MIP13BG231B006F

在連線範圍



小提醒：

1. 請將手機 / 平板靠近閱讀器。
2. 請確認閱讀器不處於休眠狀態。
3. 先在筆記介面開始進行連線較容易成功。
4. 進入閱讀器的設定 > 基本設定 > 裝置資訊，找到閱讀器的專屬「序號」。

## 1.2. 編輯閱讀器名稱

選擇閱讀器 > 編輯 > 編輯閱讀器名稱 > 儲存更新。



### 編輯閱讀器名稱

名稱

123



閱讀器名稱不能超過 20 字元

儲存更新

### 1.3. 移除閱讀器裝置

移除閱讀器裝置：

- 選擇閱讀器 > 移除此閱讀器；即可刪除已配對的閱讀器。



- 在「我的閱讀器」頁面快速左滑欲刪除的閱讀器 >  ; 即可刪除。



小提醒：

1. 刪除後，下次使用時需再次新增閱讀器。
2. 若誤刪閱讀器，點擊下方彈出提示的「復原」即可還原。

## 2. 把閱讀器文件傳至手機

可將閱讀器筆記介面內的 PDF 文件傳至手機 / 平板。

點擊「把閱讀器文件傳至手機」 > 從閱讀器內文件列表 / 資料夾選擇文件 > 傳送 > 選擇分享方式；即可在手機 / 平板內接收該文件。




編輯



123

○ 閱讀器可連線，隨時開始



把閱讀器文件傳至手機




把手機文件傳至閱讀器



螢幕鏡像 閱讀器畫面投放至本機

序號 MIP13BG231B006F  
型號 13.3吋 mooInk Pro 2  
容量 0.7G / 128G


 移除此閱讀器



小提醒：

☰：可根據檔案名稱 / 閱讀日期 / 更新時間排序文件列表或資料夾。

🔍：可輸入檔案名稱或點選 ☆ / ✖ 符號，快速找出文件。



### 3. 把手機文件傳至閱讀器

可讓閱讀器接收手機 / 平板內的 PDF 文件。

點擊「把手機文件傳至閱讀器」 > 選擇要接收的文件 > 選擇欲存放的資料夾 > 傳送；打開閱讀器的筆記介面即可找到文件。



編輯



123

○ 閱讀器可連線，隨時開始



把閱讀器文件傳至手機



把手機文件傳至閱讀器





螢幕鏡像 閱讀器畫面投放至本機

序號 MIP13BG231B006F  
型號 13.3吋 moolnk Pro 2  
容量 0.7G / 128G

 移除此閱讀器







小提醒：

1. 若欲移除列表中已選取的文件，點擊或左滑 > 移除。

## 4. 螢幕鏡像

可將閱讀器畫面鏡像至手機 / 平板。

點擊「螢幕鏡像」> 手機 / 平板上的畫面會隨著閱讀器的使用而改變。點擊 ，即可結束鏡像。




編輯



123

○ 閱讀器可連線，隨時開始



把閱讀器文件傳至手機



把手機文件傳至閱讀器



螢幕鏡像 閱讀器畫面投放至本機

序號 MIP13BG231B006F

型號 13.3吋 mooInk Pro 2

容量 0.7G / 128G

 移除此閱讀器



## 4.1. 連線狀態提示

綠燈：連線穩定。

橘燈：連線不穩定，建議檢查網路環境，並稍待畫面反應。

請檢查閱讀器與網路連線狀態：此時連線出現錯誤，可點擊「重試」將再次嘗試連線或點擊「結束鏡像」。

小提醒：

1. 若當前鏡像的檔案太大，畫面有些許延遲為正常現象。

## 4.2. 畫面截圖


點擊右下角 ，可將當前鏡像畫面截圖並保存在手機 / 平板相簿中。


## 4.3. 鏡像畫面放大

輕觸螢幕後，即可使用雙指分開放大畫面；雙指併攏可縮小畫面。放大時可拖曳畫面。

## 4.4. 鏡像畫面旋轉

閱讀器直持 / 橫持，手機 / 平板中的鏡像畫面會隨著自動轉向。





## 5. 其他

### 5.1. 升級成進階版（螢幕鏡像功能）

初次使用螢幕鏡像功能可免費試用 30 天，試用前需先同意訂閱；試用 30 天後將以 NT\$30 / 年的年費續訂此功能。

小提醒：

1. 訂閱到期自動續訂。在試用期結束的 24 小時前取消續訂，即不會產生續訂費用。
2. 若需解除續訂，Android 手機需至 Play 商店解除；iOS 手機需至手機設定 > 點擊自己的 Apple ID 姓名 > 訂閱項目解除續訂。

### 5.2. 閱讀器與手機／平板無法順利連接

請先檢查以下連線條件

1. 網路連線是否穩定。
2. 閱讀器與手機 / 平板是否連上同一個網路。
3. 閱讀器是否處於休眠。

### 5.3. 查看目前軟體版本

點擊「我的閱讀器」右上角  > 目前版本，即可查看。

### 5.4. 如何查找閱讀器裝置序號

下列三處皆可查詢閱讀器序號：

1. 閱讀器外盒背面有閱讀器序號貼紙。
2. 閱讀器開機後的登入頁右下方顯示。
3. 閱讀器登入後，點擊設定 > 基本設定 > 裝置資訊，找到閱讀器的專屬「序號」。

## 5.5. 可支援的文件格式

僅支援 PDF 格式的文件。

## 5.6. 如何回報問題

有下列兩種方式：

- 點擊「我的閱讀器」右上角 °°° > 問題回報 > 輸入您想回報的錯誤資訊。

← 問題回報 送出

您遇到什麼問題了嗎？

發現錯誤 ▾

信箱

請輸入您的電子郵件位址

電話 (非必填)

請輸入您的電話號碼

主旨

請輸入主旨

上傳照片 (最多可選擇 5 張照片)



請描述您遇到的問題或建議

請具體描述您遇到的問題並附上截圖，我們會盡快提供協助。若有任何建議也請不吝分享，您的寶貴意見是 Readmoo 讀墨進步的動力！

- 聯繫 Readmoo 客服中心 [service@readmoo.com](mailto:service@readmoo.com)

回報資訊需附上手機型號、mooInk 閱讀器型號、Connect App 版本號和連線方式（手機熱點 / Wi-Fi）。

若能提供更詳細的資訊，如手機版本號、mooInk 閱讀器版本號、Wi-Fi 分享器型號，將能更有效率地解決您的疑問。

## 5.7. 版本相容性需求

Connect App 支援 Android 6.0 以上及 iOS 13.0 以上安裝使用。

### 版本資訊

日期	版本	作者	更新內容
2023.10.26	v1.0.0	Readmoo	第一版